

# Winter in Moscow

Step by Step  
by Magnetic Nail Academy

Förberedelse av den naturliga nageln samt applicering av mall. Använd Magnetic Emery Board 240 grit för att korta ner och forma den naturliga nageln, lämna c:a 1 mm av den fria randen. Tryck försiktigt tillbaka nagelbanden från nagelplattan med en Magnetic Cuticle Pusher. Avlägsna därefter överskottet av nagelbanden med en Cuticle Bit med ett varvtal på den elektriska filen på mellan 10.000 till 12.000 varv per minut. Ta bort glansen på nagelplattan med en Magnetic White Buffer Block. Torka av den naturliga nageln med Nail Antiseptic och en luddfri Nail Wipe för att avlägsna damm, smuts m.m.



Placera mallen under den fria randen på nageln och var noggrann med att den verkligen sitter rakt samt att den passar ordentligt under den fria randen på den naturliga nageln (mallen skall sitta mellan nagelplattan och hyponichium).

Skapa bakgrunden. Använd Prestige Liquid med Magnetic färgpulver Hologram, Svart och Silver Sparkle. Skapa en färgövergång från Hologram till Svart och Silver mot Svart.



Skulptering av nagelbäddens förlängning. Använd Prestige Camouflage Pink med Prestige Liquid och placera en liten mängd material på den naturliga nagelns fria rand. Det mesta av materialet skall finnas vid fria randen på nageln för att maskera kommande utväxt.

Det är av största vikt att bakgrunden görs så tunn som möjligt inför fortsättningen så nageln bibehåller sin tänkta struktur och form.



Placering av Silver Leaf och framhävnig i grönt. Kombinera Prestige Liquid, Prestige Crystal Clear samt Silver Leaf och skapa den yttersta delen av Stiletto nageln.

Var noggrann med att den yttersta delen av Stiletto nageln skapas triangelformad från början.




Använd Sparkle Green färgpulver och applicera två eller tre små droppar av produkten på bakgrunden och skapa remsor i grönt som smälter in i bakgrunden och framhäver själva designen.

Smycka med Nail Art Stenar och Glass Beads. Applicera ett tunt lager med Prestige Crystal Clear som skydd över din pågående design. Ta upp Nail Art Stenar med spetsen av penseln och placera dem i materialet innan det har härdat. När produkten har härdat kommer stennarna sitta fast ordentligt.



Ta upp lite Prestige Crystal Clear med penseln och doppa den i Magnetics Glass Beads och applicera det över fria randen på Stiletto nageln.

Skulptera formen och förslut designen. Använd Prestige Crystal Clear och skulptera formen på fria randen. Skulptera därefter formen på nagelbädden med Prestige Blush Pink.



Optimering av C-kurvan. Kontrollera hur långt härdningen fortskridit med pekfingeret och tummen på båda sidorna av nageln. Kläm försiktigt vänster och höger sida av förhöjningen vid smile line och optimer C-kurvan. Kläm förhöjningen från smile line till spetsen på förlängningen med jämnt tryck och över hela längden. Använd Magnetics Tweezer och placera den i 45 graders vinkel vid smile line och kläm med jämnt tryck. Använd Magnetic Clamp Pinchingtool för att säkra C-kurvan genom att placera den på den bredaste punkten vid smile line och vänta tills härdningen har fullbordats.

Fila formen och skapa en hög glans. Använd Magnetic Long Lasting Zebra XXL File för att forma nageln, börja på själva förlängningen och arbeta från spetsen upp mot nagelbandsområdet.



Skapa en jämn yta med Magnetic White Buffer Block. Använd Magnetic Sapphire Nail File för att jämna till sidlinjerna.



Använd därefter Magnetic Scratchless Board med lite nagelolja på för att buffa nageln till en jämn och glansig yta.



Slutligen används Magnetic Ultimate Shiner till att buffa nageln till mycket hög glans.

